
## DoSA 사용 메뉴얼


#### **Example of Solenoid**



2018-04-21 권기태 (zgitae@gmail.com)

# DoSA 구성

### 프로그램 구성



#### Toolbar

#### 1. 작업관리

✓ New : 신규작업 생성

✓ Open : 이전작업 열기

✓ Save : 작업 저장

✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장

#### 2. 설계

✓ Coil: 권선 추가 및 사양 설계

✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정

✓ Steel: 연자성체 추가 및 사양 설정

#### 3. 가상실험

✓ Force : 구동부 자기력 예측

✓ Stroke : 변위별 자기력 예측

✓ Current : 전류별 자기력 예측










# 해석 모델

### 해석모델 설명

#### 1. 형상 모델



#### 2. 제품 사양

가. 코일권선

• Coil Turns: 1040 turns

• Coil Resistance: 15.2 Ohm

나. 전원

• Voltage : 14.5V

(작업 예제파일: DoSA 설치 디렉토리 > Samples > Solenoid)




## Design 생성

1. Toolbar > New 버튼 클릭



- 2. Design Name : 작업 명칭 입력 ( Solenoid )
- 3. OK 클릭








## Parts Design


#### Coil 생성


1. Toolbar > Coil 버튼 클릭



- 2. Coil Name 입력: "coil"
- 3. Coil 형상 입력
  - ✓ 코일 위치: Base\_X 4.8, Base\_Y -2
  - ✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)
  - ✓ 우상 점: X 6, Y 16 (상대 좌표)
- 4. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 5. OK 버튼 클릭
- 6. 형상 확인 (FEMM 창)









#### Coil 설계

#### 1. Coil 기구사양 입력

✓ Part Material : Copper 선택

✓ Current Direction: IN 선택 (안쪽 방향)

✓ Moving Parts : FIXED 선택 (고정 부품)

✓ Coil Wire Grade: Enameled\_IEC\_Grade\_2 선택

✓ Copper Diameter: 0.27 mm 입력

✓ Horizontal Coefficient : 기본값

✓ Vertical Coefficient : 기본값

✓ Resistance Coefficient: 기본값

#### 2. Coil 사양 계산

✓ Design Coil 버튼 클릭

Coil Design


1		
Δ	Common Fields	
	Node Name	coil
Δ	<b>Specification Fields</b>	
	Part Material	Copper
	Curent Direction	IN
	Moving Parts	FIXED
Δ	Calculated Fields	
	Coil Turns	1040
	Coil Resistance [Ω]	15,20945
	Coil Layers	20
	Turns of One Layer	52
Δ	Design Fields (optional)	
	Coil Wire Grade	Enameled_IEC_Grade_2
	Inner Diameter [mm]	9,6
	Outer Diameter [mm]	21,6
	Coil Height [mm]	16
	Copper Diameter [mm]	0,27
	Wire Diameter [mm]	0,31072
	Coil Temperature [*C]	20
	Horizontal Coefficient	0,9
	Vertical Coefficient	0.98
	Resistance Coefficient	1


### Plunger 생성


1. Toolbar > Steel 버튼 클릭



- 2. Steel Name 입력: "plunger"
- 3. Face Type: RECTANGLE
- 4. Plunger 형상 입력
  - ✔ Plunger 위치: Base\_X 0, Base\_Y -12
  - ✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)
  - ✓ 우상 점: X 4, Y 12 (상대 좌표)
- 5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 6. OK 버튼 클릭
- 7. 형상 확인 (FEMM 창)










## Plunger 설정

8. Plunger 속성 설정

✓ Part Material : 430 Stainless Steel 선택✓ Moving Parts : Moving 선택 (동작 부품)

#### [BH 곡선]




■ Common Fields Node Name plunger Specification Fields 430 Stainless Steel Part Material Moving Parts MOVING


#### Core 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭



- 2. Steel Name 입력: "core"
- 3. 좌표점 추가 (총6개): 'A' 버튼 클릭
- 4. Core 형상 입력
  - ✓ Core 위치: Base X 0, Base Y 1.2
  - ✓ 1 점: X 0, Y 0
  - ✓ 2 점: X 4, Y 0
  - ✓ 3 점: X 4, Y 13.6
  - ✓ 4 점: X 15.6, Y 13.6
  - ✓ 5 점: X 15.6, Y 18
  - ✓ 6 점: X 0, Y 18
- 5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 6. OK 버튼 클릭






### Core 설정


7. 형상 확인 (FEMM 창)

8. Core 속성 설정

✓ Part Material : 430 Stainless Steel

✓ Moving Parts : FIXED











#### Case 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭



- 2. Steel Name 입력: "case"
- 3. 좌표점 추가 (총6개): 'A' 버튼 클릭
- 4. Case 형상 입력
  - ✓ Case 위치: Base\_X 4.4, Base\_Y -10.4
  - ✓ 1 점: X 0, Y 0
  - ✓ 2 점: X 11.2, Y 0
  - ✓ 3 점: X 11.2, Y 25.2
  - ✓ 4 점: X 7.4, Y 25.2
  - ✓ 5 점: X 7.4, Y 7.6
  - ✓ 6 점: X 0, Y 7.6
- 5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 6. OK 버튼 클릭






#### Case 설정


7. 형상 확인 (FEMM 창)


8. Case 속성 설정

✓ Part Material : 1010 Steel

✓ Moving Parts : FIXED










## Virtual Experiments


### 자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭



- 2. Experiment Name 입력: "force"
- 3. OK 버튼 클릭
- 4. 자기력 가상실험 설정
  - ✓ Voltage: 14.5 V
- 5. 자기력 가상실험 실행








## 자기력 가상실험 결과

6. Force: 12.57 N





### 변위-자기력 가상실험

1. Toolbar > Stroke 버튼 클릭




- 2. Experiment Name 입력: "stroke"
- 3. OK 버튼 클릭
- 4. 자기력-전류 가상실험 설정
  - ✓ Voltage: 14.5 V
  - ✓ Initial Stroke: 0.0 mm
  - ✓ Final Stroke: 1.0 mm
  - ✓ Step Count: 5





### 변위-자기력 가상실험 결과

5. Information View / Stroke Test 버튼을 클릭





#### 전류-자기력 가상실험

1. Toolbar > Current 버튼 클릭




- 2. Experiment Name 입력: "current"
- 3. OK 버튼 클릭
- 4. 자기력-전류 가상실험 설정
  - ✓ Initial Current : 0.0 A
  - ✓ Final Current: 1.5 A
  - ✓ Step Count: 5





## 전류-자기력 가상실험 결과

5. Information View / Current Test 버튼을 클릭



## Thank You