
# DoSA 사용 메뉴얼

Solenoid 예제

2017-11-07

http://OpenActuator.org

# 프로그램 구성



# 프로그램 Toolbar

### 1. 작업관리

✓ New : 신규작업 생성

✓ Open : 이전작업 열기

✓ Save : 작업 저장

✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장

### 2. 설계

✓ Coil : 권선 추가 및 사양 설계

✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정


✓ Steel: 연자성체 추가 및 사양 설정

### 3. 가상실험

✓ Force : 구동부 자기력 예측

✓ Stroke : 변위별 자기력 예측

✓ Current : 전류별 자기력 예측








# 해석모델 설명

### 1. 형상 모델



### 2. 제품 사양

가. 코일권선

• Coil Turns: 1040 turns

• Coil Resistance: 15.2 Ohm

나. 전원

• Voltage: 14.5V

(작업 예제파일: DoSA 설치 디렉토리 > Samples > Solenoid)


# Design 생성

1. Toolbar > New 버튼 클릭



- 2. Design Name : 작업 명칭 입력 ( Solenoid )
- 3. OK 클릭







# Coil 생성


1. Toolbar > Coil 버튼 클릭



- 2. Coil Name 입력: "coil"
- 3. Coil 형상 입력
  - ✓ 코일 위치: Base\_X 4.8, Base\_Y -2
  - ✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)
  - ✓ 우상 점: X 0.6, Y 16 (상대 좌표)
- 4. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 5. OK 버튼 클릭
- 6. 형상 확인 (FEMM 창)







# Coil 설계

### 1. Coil 기구사양 입력

✓ Part Material : Copper 선택

✓ Current Direction: IN 선택 (안쪽 방향)

✓ Moving Parts: FIXED 선택 (고정 부품)

✓ Coil Wire Grade: Enameled\_IEC\_Grade\_2 선택

✓ Copper Diameter: 0.27 mm 입력

✓ Horizontal Coefficient : 기본값

✓ Vertical Coefficient : 기본값

✓ Resistance Coefficient : 기본값

### 2. Coil 사양 계산

✓ Design Coil 버튼 클릭

2

Coil Design

■ Common Fields Node Name coil Specification Fields Copper Part Material Curent Direction IN **FIXED** Moving Parts Calculated Fields Coil Turns 1040 15,20945 Coil Resistance [Ω] Coil Layers 20 Turns of One Laver 52 Design Fields (optional) Enameled\_IEC\_Grade\_2 Coil Wire Grade Inner Diameter [mm] 9,6 Outer Diameter [mm] 21.6 Coil Height [mm] 16 Copper Diameter [mm] 0,27 Wire Diameter [mm] 0.31072 Coil Temperature [\*C] 20 0.9 Horizontal Coefficient Vertical Coefficient 0.98Resistance Coefficient 1

# Plunger 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭



2. Steel Name 입력: "plunger"

3. Face Type: RECTANGLE

4. Plunger 형상 입력

✔ Plunger 위치: Base\_X 0, Base\_Y -12


✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)


✓ 우상 점: X 4, Y 12 (상대 좌표)


5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용

6. OK 버튼 클릭

7. 형상 확인 (FEMM 창)








# Plunger 설정

### 1. Plunger 속성 설정

✓ Part Material : 430 Stainless Steel 선택✓ Moving Parts : Moving 선택 (동작 부품)

### [BH 곡선]




# Common Fields Node Name plunger Specification Fields Part Material 430 Stainless Steel Moving Parts MOVING


# Core 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭



- 2. Steel Name 입력: "core"
- 3. 좌표점 추가 (총6개): 'A' 버튼 클릭
- 4. Core 형상 입력
  - ✓ Core 위치: Base\_X 0, Base\_Y 1.2
  - ✓ 1 점: X 0, Y 0
  - ✓ 2 점: X 4, Y 0
  - ✓ 3 점: X 4, Y 13.6
  - ✓ 4 점: X 15.6, Y 13.6
  - ✓ 5 점: X 15.6, Y 18
  - ✓ 6 점: X 0, Y 18
- 5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 6. OK 버튼 클릭
- 7. 형상 확인 (FEMM 창)






# Core 설정


6. 형상 확인 (FEMM 창)

7. Core 속성 설정

✓ Part Material : 430 Stainless Steel

✓ Moving Parts : FIXED









# Case 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭



- 2. Steel Name 입력: "case"
- 3. 좌표점 추가 (총6개): 'A' 버튼 클릭
- 4. Case 형상 입력
  - ✓ Case 위치: Base\_X 4.4, Base\_Y -10.4
  - ✓ 1 점: X 0, Y 0
  - ✓ 2 점: X 11.2, Y 0
  - ✓ 3 점: X 11.2, Y 25.2
  - ✓ 4 점: X 7.4, Y 25.5
  - ✓ 5 점: X 7.4, Y 7.6
  - ✓ 6 점: X 0, Y 7.6
- 5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 6. OK 버튼 클릭
- 7. 형상 확인 (FEMM 창)






# Case 설정


6. 형상 확인 (FEMM 창)


7. Case 속성 설정

✓ Part Material: 1010 Steel

✓ Moving Parts : FIXED









# 자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭



- 2. Experiment Name 입력: "force"
- 3. OK 버튼 클릭
- 4. 자기력 가상실험 설정
  - ✓ Voltage: 14.5 V
- 5. 자기력 가상실험 실행








# 자기력 가상실험 결과

1. Force: 12.57 N



# 변위-자기력 가상실험

1. Toolbar > Stroke 버튼 클릭



2. Experiment Name 입력: "stroke"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정


✓ Voltage: 14.5 V

✓ Initial Stroke: 0.0 mm

✓ Final Stroke: 1.0 mm


✓ Step Count: 5





# 변위-자기력 가상실험 결과

1. Information View / Stroke Test 버튼을 클릭



# 전류-자기력 가상실험

1. Toolbar > Current 버튼 클릭



2. Experiment Name 입력: "current"


3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정

✓ Initial Current: 0.0 A

✓ Final Current: 1.5 A


✓ Step Count: 5





# 전류-자기력 가상실험 결과

1. Information View / Current Test 버튼을 클릭



# - Thank You -