
DoSA 사용 메뉴얼


Example of Linear Vibrator



2018-04-21 권기태 (zgitae@gmail.com)

DoSA 구성

프로그램 구성



Toolbar

1. 작업관리

✓ New : 신규작업 생성

✓ Open : 이전작업 열기

✓ Save : 작업 저장

✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장

2. 설계

✓ Coil: 권선 추가 및 사양 설계

✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정

✓ Steel: 연자성체 추가 및 사양 설정

3. 가상실험

✓ Force : 구동부 자기력 예측

✓ Stroke : 변위별 자기력 예측

✓ Current : 전류별 자기력 예측










해석 모델

해석모델 설명

1. 형상 모델



2. 제품 사양

가. 코일권선

• Coil Turns: 126 turns

• Coil Resistance: 15.75 Ohm

나. 영구자석

• Material : NdFeB 52

• 착자방향: 90 (UP)

다. 전원

Voltage: 2.5V

(작업 예제파일 : DoSA 설치 디렉토리 > Samples > LV)





Design 생성

1. Toolbar > New 버튼 클릭



- 2. Design Name : 작업 명칭 입력 ("LV")
- 3. OK 클릭






Parts Design


Coil 생성


1. Toolbar > Coil 버튼 클릭



- 2. Coil Name 입력: "coil"
- 3. Coil 형상 입력
 - ✓ 코일 위치: Base_X 1.5, Base_Y -0.67
 - ✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)
 - ✓ 우상 점: X 0.365, Y 1.18 (상대 좌표)
- 4. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 5. OK 버튼 클릭
- 6. 형상 확인 (FEMM 창)









Coil 설계

1. Coil 기구사양 입력

✓ Part Material : Copper 선택

✓ Current Direction: IN 선택 (안쪽 방향)

✓ Moving Parts: FIXED 선택 (고정 부품)

✓ Coil Wire Grade: Bonded_IEC_Grade_1B 선택

✓ Copper Diameter: 0.045 mm 입력

✔ Horizontal Coefficient: 0.95 입력

✓ Vertical Coefficient: 1.13 입력

✔ Resistance Coefficient: 1.1 입력

2. Coil 사양 계산

✓ Design Coil 버튼 클릭




1		
۵	Common Fields	
	Node Name	coil
Δ	Specification Fields	
	Part Material	Copper
	Curent Direction	IN
	Moving Parts	FIXED
Δ	Calculated Fields	
	Coil Turns	126
	Coil Resistance [Ω]	15,74769
	Coil Layers	6
	Turns of One Layer	21
Δ	Design Fields (optional)	
	Coil Wire Grade	Bonded_IEC_Grade_1B
	Inner Diameter [mm]	3
	Outer Diameter [mm]	3,73
	Coil Height [mm]	1,18
	Copper Diameter [mm]	0,045
	Wire Diameter [mm]	0,04953
	Coil Temperature [*C]	20
	Horizontal Coefficient	0,95
	Vertical Coefficient	1,13
	Resistance Coefficient	1,1


Magnet 생성


1. Toolbar > Magnet 버튼 클릭



- 2. Magnet Name 입력: "magnet"
- 3. Magnet 형상 입력
 - ✓ 자석 위치 : Base_X 0, Base_Y 0.4
 - ✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)
 - ✓ 우상 점: X 1.35, Y 1 (상대 좌표)
- 4. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 5. OK 버튼 클릭
- 6. 형상 확인 (FEMM 창)










Magnet 설정

1. Magnet 속성 설정

✓ Part Material : NdFeB 52 MGOe 선택

✓ Direction : UP

✓ Moving Parts : Moving 선택 (동작 부품)






Plate 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭



2. Steel Name 입력: "plate"

3. Face Type: RECTANGLE 선택

4. Plate 형상 입력

✓ 자석 위치 : Base_X 0, Base_Y 0.2


✓ 좌하 점: X 0, Y 0 (상대 좌표)


✓ 우상 점: X 1.35, Y 0.2 (상대 좌표)


5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용

6. OK 버튼 클릭

7. 형상 확인 (FEMM 창)











Yoke 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭




- 2. Steel Name 입력: "yoke"
- 3. 좌표점 추가 (총8개) : 'A' 버튼 클릭
- 4. Yoke 형상 입력
 - ✓ Yoke 위치: Base_X 0, Base_Y 0.2
 - ✓ 1 점: X 0, Y 1.4
 - ✓ 2 점: X 0, Y 1.2
 - ✓ 3 점: X 1.9, Y 1.2 (Arc, Dir 체크)
 - ✓ 4 점: X 2.05, Y 1.05
 - ✓ 5 점: X 2.05, Y 0
 - ✓ 6 점: X 2.25, Y 0
 - ✓ 7점: X 2.25, Y 1.05 (Arc 체크)
 - ✓ 8 점: X 1.9, Y 1.4
- 5. 화면 조정 : Fit All 버튼 사용
- 6. OK 버튼 클릭






Yoke 생성

7. 형상 확인 (FEMM 창)






Plate, Yoke 설정

1. Plate, Yoke 속성 설정

✓ Part Material : 430 Stainless Steel 선택✓ Moving Parts : Moving 선택 (동작 부품)

[BH 곡선]



■ Common Fields Node Name plate Specification Fields 430 Stainless Steel Part Material Moving Parts MOVING


Virtual Experiments


자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭



- 2. Experiment Name 입력: "force"
- 3. OK 버튼 클릭
- 4. 자기력 가상실험 설정
 - ✓ Voltage: 2.5 V
- 5. 자기력 가상실험 실행








자기력 가상실험 결과

6. Force: -0.05428 N



변위-자기력 가상실험

1. Toolbar > Stroke 버튼 클릭



2. Experiment Name 입력: "stroke"

3. OK 버튼 클릭


4. 자기력-전류 가상실험 설정


✓ Voltage: 2.5 V

✓ Initial Stroke: -0.5 mm

✓ Final Stroke: 0.5 mm


✓ Step Count: 5





변위-자기력 가상실험 결과

5. Information View > Stroke Test 버튼을 클릭





전류-자기력 가상실험

1. Toolbar > Current 버튼 클릭




- 2. Experiment Name 입력: "current"
- 3. OK 버튼 클릭
- 4. 자기력-전류 가상실험 설정
 - ✓ Initial Current : 0.0 A
 - ✓ Final Current: 0.1 A
 - ✓ Step Count: 5





전류-자기력 가상실험 결과

5. Information View > Current Test 버튼을 클릭



Thank You